Intune 設定配布マニュアル

本書は、Microsoft Intune を通して xSync Classroom の設定を配布する手順書となります。

目 次

概要	2
xSync Classroom での設定	2
配布用ファイルの作成	3
Intune 配布用ファイルの作成	4
Intune への適用	4

Intune 設定配布マニュアル PVCXC-M017-A 本書の内容は改良の為、予告無く変更する場合があります。

概要

Microsoft Intune を通じ xSync Classroom に適用するには以下の手順が 必要となります。

1.xSync Classroom にて配布したい設定を行います。

2.設定完了後、「配布設定作成ツール」で配布用のファイル作成を行います。

3.配布用のファイルから Intune 配布用のファイルを作成します。

もしくは配布用のファイルを弊社へ提供いただければ、Intune 配布用のファイルを返送いたします。

4.Intune 配布用のファイルを Intune に適用します。

本書では上記手順を順に説明いたします。

xSync Classroom での設定

- **1.** xSync Classroom をインストールします。
- **2.** インストール後、教員機はライセンスキーを入力し起動を行います。生徒機の場合、ライセンスキーの入力は不要です。
 - Intune を使用することで、ライセンスキーの入力まで行った教員機のインストーラ配布、及び生徒機のインストーラ配布が可能です。
 詳細は「Intune 導入手順書」をご確認ください。
- 教員機の場合、メニュー→設定より各種設定を行います。
 生徒機の場合、[xSync Classroom について] → [メンテナンス] →パスワード→設定より各種設定を行います。





xSync Classroom

配布用ファイルの作成

 設定の完了、Classroom を終了しツールを起動します。 ツールは [スタート] → [xSync Classroom] もしくは [xSync Classroom Client] → [Intune 配布設定作成ツー ル] より起動します。

■ 配布設定作成ワール					
ホスト設定			クライアント設定		
具通投定	○ 肥布しない	 肥布する 	美潮設定	 配存LQU 	※ 配合する
ユ=ザ=認定	○ 配布しない	Entă	3-7-10×	○ 配布LQU	
WebDav 訳定	 他市しない 	● 影布宇岛			
		市スト設定作成			95477h设定作成
				16073	・・クライアント設定作成

2. ツールの起動後、配布したい設定のラジオボタンを設定します。

デフォルトは全て [配布する] となります。

 補足▼・ホスト(教員機)の各設定は、
 ①共通設定
 →通信ポートやクライアントの更新設定等「管理者設定」で行う端

→通信ホート(シクライアントの更新設定等「管理有設定」で行う端 末共有の設定ファイル。

②ユーザー設定

→一般設定やタブレット学習の設定ファイル。

③WebDAV 設定

→クラウドの「WebDAV」を設定した際のファイル。 となります。

クライアント(生徒機)の各設定は、
 ①共通設定
 →ブラウザー設定やネットワーク設定等、端末で共有されるファイル。

②ユーザー設定 →資料箱/手動保存フォルダやログイン名等、ユーザー情報に関わる 設定ファイル。 となります。

 [ホスト設定作成]、[クライアント設定作成]、[ホスト・クラ イアント設定作成]のいずれかをクリックすると、エクスポー ト先の選択画面が表示されます。

フォルダーの選択			×
← → ~ ↑ 📮 ·	Local Disk (C:) > Intune >	 ♥ ♥ Im 	
整理・ 新しいフォル	.9-		E • 🔮
	全部		更新日時
3D オブジェクト ダウンロード ダウンロード ダウンロード ゲスクトップ ドキュメント ビクチャ ビグオ ビデオ ミュージック Local Disk (C1)	Cutput		2021/07/02 19:00
🔮 ネットワーク			
יק	t‰9–; Intune	7 4149-103	X板 キャンセル

選択したフォルダに[Host][Client]フォルダが生成されます

□ 名前	更新日時	種類
- Host	2021/07/05 16:39	ファイル フォルダー
Client	2021/07/05 16:39	ファイル フォルダー

Intune 配布用ファイルの作成

- 「配布用ファイルの作成」で作成されたファイルを弊社に提供いただくことで、Intune 配布用の作成を行います。
 こちらは手動で Intune 配布用のファイルを作成する一例を記載しています。
- 「IntuneWinAppUtil.exe」を PowerShell で起動します。 exe については以下リンクより内容を確認ください。 「*Microsoft Intune* にアップロードする *Win32* アプリを準備する」 - *Microsoft Docs* https://docs.microsoft.com/jajp/mem/intune/apps/apps-win32-prepare
- PowerShell で実行後、以下の指定を行います。
 Source Folder…出力した「Host」または「Client」フォルダ を指定します。
 Setup File…「Host」の場合は"FileCopy_Host.bat"、
 「Client」の場合は" FileCopy_Client.bat"を指定します。
 Output Folder…任意のフォルダを指定します。

Specify Catalog Folder…N を指定します。

PS C:¥> .¥IntuneWinAppUtil.exe Please specify the source folder: C:¥Output¥Host Please specify the setup file: FileCopy_Host.bat Please specify the output folder: C:¥Intune Do you want to specify catalog folder (Y/N)?N_

Output で出力したフォルダに"FileCopy_Host.intunewin" ("FileCopy_Client.intunewin")が出力されます。

Intune への適用

 出力された intunewin ファイルを Intune に登録します。 アプリ情報は任意のものを入力します。

アプリ情報 ③ プログラム (③ 必要条件 ④ 検出規則 ④ 依存到係 ④ 置き換え(プレビュー) ① 割引		
ファイルの選択 * 💿	FileCopy_Host_intunewin		
老前* ③	FileCopy_Hostbat		
說明* ①	FileCopy_Host.bat		
	説明を編集します		
角行元 * ②	elmo		

プログラムのインストールコマンド、アンインストールコマンドにはバッチの名前を入力します。
 インストールの処理は「ユーザー」を選択します。

ジ アブリ情報 0 プログラム	③ 必要条件 ④ 検出規則 ③ 依存関係 ④ 置き換え(7レビュー)	⑦ 期初
アプリをインストール/アンインストールするコ	マンドを推定します。	
インストール コマンド* ①	FileCopy_Hostbat	i.
アンインストールコマンド・ ①	FileCopy_Host.bat	~
インストールの処理 ①	(22#4 (2-#-)	

3. 必要条件は任意のものを入力し、次に進みます。

検出規則には任意のものを入力してください。
 バッチファイルでは以下のフォルダにファイルを生成します。

Host は、

"%APPDATA%¥PioneerVC¥xSync

Classroom¥Host¥Intune¥63e9fc15-e8d8-4811-9902-

4137c73dafa7

Client は、

"%APPDATA%¥PioneerVC¥xSync

Classroom¥Client¥Intune¥1b6a6bd9-6339-429c-b71b-8dfe195cce99"

一例として Intune での配布を受けたことのない端末を検出 する規則となります。

検出規則

×

このアプリのプレゼンスを示す規則を作成します。

規則の種類 * ①	ファイル	~
バス* ①	%APPDATA%\PioneerVC\xSync Classroom\Host	~
ファイルまたはフォルダー * 🛈	Intune	~
検出方法 * ①	ファイルまたはフォルダーが存在する	\sim
64 ビット クライアント上で 32 ビッ ト アブリに関連付ける ①		

- 5. 依存関係、置き換えには任意のものを入力してください。
- **6.** 割り当てを行い、登録を行います。 以上で設定は完了です。