

xSync Classroom - ライセンス管理の案内

概要

本書は納入代理店様向けの下記の作業手順書です。

- ユーザー登録（xSync ID 作成）
- ライセンス登録
- ライセンス解除

対象とするライセンスは下記の通り。

- PXL-CLS-SVS (xSync Classroom SV シングル)
- PXL-CLS-SVA (xSync Classroom SV アカデミック)
- PXL-CLS-GVS (xSync Classroom GV シングルライセンス)
- PXL-CLS-GVA (xSync Classroom GV アカデミックライセンス)
- PXL-CLS-SVSN (xSync Classroom 指導者用ライセンス 1)
- PXL-CLS-SVAN (xSync Classroom 指導者用校内フリーライセンス)
- PXL-CLS-CL50 (xSync Classroom 学習者用ライセンス 50)
- PXL-CLS-CLFRE (xSync Classroom 学習者用校内フリーライセンス)

xSync Classroom のライセンス（プロダクトキー）はご利用時にライセンス管理サーバーに認証（アクティベート）する必要があります。

このアクティベートにより、ライセンスはご利用の PC に紐づけされますので、他の PC ではご利用できなくなります。

※アカデミックライセンス、校内フリーライセンス、ライセンス 50 は複数 PC との紐づけが可能です。

シングルライセンス、ライセンス 1 と紐づけを行っている PC が故障した場合、ライセンスを他の PC に移設するには、
ライセンス管理サーバーで故障した PC のアクティベート解除手続きが必要となりますので、

ライセンス管理サーバーにあらかじめユーザー情報の登録（xSyncID の作成）とライセンスの登録を行って下さい。

作成した xSyncID とパスワードは後日利用しますので、必ずメモなどに書き留めるようにしてください。

本作業はインターネットに接続できる環境で行ってください。

設置前、設置後、いずれの作業でも構いません。

ユーザー登録（事前準備）

xSync Classroomのライセンス管理を行うためのユーザー登録（xSyncID の作成）が必要です。

本章ではその作業に対して、事前に準備するものを案内します。

学校情報（登録に必要な必須情報）

- 法人名/学校名
- 担当者名（漢字）
- 担当者名（カナ）
- 郵便番号
- 住所
- 電話番号
- メールアドレス

ユーザー登録（xSync ID 作成）

xSync Classroomのライセンス管理を行うためには、ユーザー登録（xSyncID の作成）が必要になります。

本章ではそのユーザー登録の作業手順を案内します。

1. ライセンス管理サーバーにアクセスします。

<https://xsyncid.xsync.jp/>




2. ログイン画面が表示されます。

納入代理店用アカウントを入力します。

xSync ID partner001

パスワード zaq1ZAQ!



- ユーザー作成

xSync IDの作成

*必須項目

xSync ID *	p_vc_meguro	(半角英数字)
パスワード *	*****	(半角英数字)
パスワード再入力 *	*****	(半角英数字)
担当哲名(漢字) *	姓 目黒 名 太郎	(全角)
担当哲名(カナ) *	セイ メグロ メイ タロウ	(全カナ)
法人名/学校名 *	目黒区立小学校	
所属部署名	所属部署名	
役職名	役職名	
住所 *	郵便番号 152-0000 (半角数字) 都道府県 東京都 市区町村 目黒区 (全角) 町域・番地 町域・番地 (全角) 建物名(任意) 建物名 (全角)	
電話番号 *	03-0000-0000	(半角数字)
メールアドレス *	xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx	(半角英数字)
メールアドレス(確認) *	xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx	(半角英数字)

確認画面へ

利用規約

個人情報保護方針

ライセンス

xSync ID にはご希望の半角英数文字列（+アンダーバー）を設定できます。

p_elmo_meguro 目黒区立 elmo 小学校
m_elmo_meguro 目黒区立 elmo 中学校
h_elmo_meguro 目黒区立 elmo 高等学校

また、準備している学校情報を記入後、同意するにチェックをして、確認画面へ進んでください。

4. 確認画面が表示されますので、記入内容に問題がなければ[登録]をクリックしてください。
5. 登録作業は完了です。引き続き、ログイン画面よりライセンス登録を行ってください。


ライセンス登録（事前準備）

ライセンス管理を行うため、作成した xSyncID とライセンス証書に記載されるプロダクトキーの紐づけが必要です。

本章ではその作業に対して、事前に準備するものを案内します。

xSync ID （パスワード）

- xSync Classroom ライセンス（プロダクトキー）




※ 同じ学校向けに登録するプロダクトキーが複数ある場合、CSV ファイルからの一括登録をご利用いただけます。

ファイル名：*.csv

1 列目：プロダクトキー

2 列目：設置場所などの補足情報



	A	B
1	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX1	1 年 1 組
2	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX2	1 年 2 組
3	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX3	2 年 1 組
4	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX4	2 年 2 組
5	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX5	3 年 1 組
6	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX6	3 年 2 組
7	XXXXX-00000-XXXXX-00000-XXXX7	理科室
8		
9		

The table is shown in an Excel interface with a green header bar. The bottom status bar indicates '準備完了' (Preparation complete).

ライセンス登録

ライセンス管理を行うため、作成した xSyncID とライセンス証書に記載されるプロダクトキーの紐づけが必要です。

本章ではその作業手順を案内します。


ライセンス証書の記載されるプロダクトキーを xSyncID に紐づけます。

1. ライセンス管理サーバーにアクセスします。

<https://xsyncid.xsync.jp/>



2. ライセンス管理サーバー、ログイン画面より、ユーザー登録作業で発行した[xSyncID][パスワード]を利用して、ログインします。



3. 管理画面が表示されます。

[ライセンス情報]をクリックしてください。



- アカウント情報

ライセンス情報

インストールステータス

プロダクトキー

購入した製品のプロダクトキーをここで管理します。

プロダクトキーを登録すると、インストールステータスを確認することができます。

CSV取込

追加

削除

製品	ライセンスエディション	ライセンスタイプ	認証済未数	プロダクトキー	設置場所	編集
----	-------------	----------	-------	---------	------	----

サブスクリプション

購入した製品のサブスクリプションをここで管理します。

サブスクリプションライセンスを利用するにはサブスクリプションIDの登録が必要です。

追加

削除

製品	ライセンスエディション	サブスクリプション	認証済未数	(有効期限)	設置場所	編集
----	-------------	-----------	-------	--------	------	----

- 

アカウント情報

ライセンス情報

インストールステータス

ライセンス管理 > ライセンスの追加

ライセンスの追加

購入したプロダクトキーを登録します。
追加したいプロダクトキーを入力してください。

プロダクトキー

キャンセル

次へ

- アカウント情報

ライセンス情報

インストールステータス

xSync株式会社xSync
xSync ID : xSyncTest

プロダクトキー

購入した製品のプロダクトキーをここで管理します。

プロダクトキーを登録すると、インストールステータスを確認することができます。

CSV取込

追加

削除

	製品	ライセンスエディション	ライセンスタイプ	認証端末数	プロダクトキー	設置場所	編集
☐	xSyncClassroom	基本ライセンス (SV)	シングル	0	S L O XO- F		編集

サブスクリプション

購入した製品のサブスクリプションをここで管理します。

サブスクリプションライセンスを利用するにはサブスクリプションIDの登録が必要です。


追加

削除

	製品	ライセンスエディション	サブスクリプション	認証端末数	(有効期間)	設置場所	編集
--	----	-------------	-----------	-------	--------	------	----

7

7. プロダクトキーを多数登録する場合、CSV ファイルからの一括登録をご利用ください。
[CSV 取込] をクリックしてください。



8. CSV ファイルから一括登録する画面に切り替わりますので、[開く]をクリックして、用意している csv ファイルを」選択してください。



9. 登録を行うと、ライセンス情報の TOP ページに登録済みライセンス一覧が表示されます。
10. 作業完了する場合、右上の人物アイコンをクリックしてログアウトしてください。

ライセンス解除（事前準備）

パソコンが故障した等の理由で、ライセンスを別のパソコンに移動する場合、ライセンスの解除手続きが必要です。

ライセンスの解除に対して、事前に準備するものを案内します。

- xSync ID （パスワード）
- ライセンスを解除する PC 名と OS 情報

ライセンス解除


ライセンス解除の作業手順を案内します。

1. ライセンス管理サーバーにアクセスします。

<https://xsyncid.xsync.jp/>



2. ユーザー登録作業で発行した[xSyncID][パスワード]を利用して、ログインします。



3. 管理画面が表示されます。


[インストールステータス]をクリックしてください。



- 登録済みライセンスのインストールステータスが表示されます。
ライセンスを解除する PC 名の項目にある、[非アクティブ化] をクリックします。



- 確認画面が表示されます。OK をクリックすると、**該当の端末ではアプリケーションが利用できなくなります**ので、ご注意ください。



- インストールステータスから、解除した PC の情報がなくなります。



- ライセンス解除の作業は以上です。作業完了する場合、右上の人物アイコンをクリックしてログアウトしてください。