

# 書画カメラアプリのアップデートについて

## ■概要

下記の対象の書画カメラでは、オンライン上でファームウェアのアップデートすることができます。本書では、書画カメラアプリのアップデート方法について記載します。

## ■対象機種

MA-1  
MO-2

## ■アップデート情報


| 日付       | 機種        | バージョン | 変更内容  |
|----------|-----------|-------|---|
| 2020/2/7 | MA-1/MO-2 | 1.9   | <ul style="list-style-type: none"><li>・QRコード読み取りで大文字を含むURLが検出できない問題を修正</li><li>・ELMOポータルサイト上の操作画面を修正</li><li>・提供元不明のアプリのインストール許可設定を変更</li></ul> |

## ■アップデート方法

- 1、ネットワークに接続します。
- 2、ホーム画面を開きます。(最新のファームウェアがネットワーク上にある場合は、赤色の印が付きます。)



- 3、設定画面を開き、アプリケーションのアップデートを選択します。



4、インストール画面が出るのでインストールを選択します。(アプリは、Stem\_launcher と STEM-Camera の 2 種類あります。)



### ※ 注意点

ファームウェアのバージョンによっては、以下の画面が出る場合があります。

こちらの画面が出ましたら、提供元不明のアプリのインストールの許可を有効にしてください。

本アプリの提供元は ELMO となりますが、GooglePlay 非公式アプリとしての警告のため、警告が出ます。



## ■ バージョン確認方法

1、設定画面よりアプリケーションのバージョンが確認することができます。

